

GESTION DES POSTES DE TRAVAIL

Le mieux est d'utiliser ce programme à partir d'un poste client en l'exécutant depuis un répertoire réseau situé sur un serveur et réservé aux administrateurs. Pour ghoster, il peut être utilisé depuis le serveur qui lance le multicast ghost.

Démarrer, Arrêter, Redémarrer, Fermer la session : Exécute l'action sur les postes sélectionnés.

Envoyer un message : Envoi un message utilisateur sur les postes sélectionnés. Si aucune session n'est ouverte, le message apparaîtra lors de l'ouverture de session.

Supprimer un fichier : Supprime le fichier sélectionné sur les postes. Le fichier peut être simplement sélectionné sur le poste local, il sera supprimé sur les postes sélectionnés.

Copier un fichier : Copie un fichier sur les postes. Le fichier peut être sélectionné sur un répertoire réseau accessible en lecture. La destination devrait se trouver sur le poste local, le fichier sera copié à cet endroit sur les postes sélectionnés. Si le fichier de destination existe, il est écrasé.

Créer un répertoire, Supprimer un répertoire : Crée ou supprime un répertoire sur les postes sélectionnés.

Copier un répertoire : Copie un répertoire et son contenu sur les postes. Le répertoire peut être sélectionné sur un répertoire réseau accessible en lecture. La destination devrait se trouver sur le poste local, le répertoire sera copié à cet endroit sur les postes sélectionnés. Si le répertoire de destination existe, il est écrasé (son contenu également).

Ghoster le poste : Provoque le redémarrage des postes sélectionnés avec ouverture automatique d'une session client ghost. Les fichiers de démarrage initiaux sont restaurés dès le redémarrage, il n'est donc pas obligatoire de ghoster la partition ms_dos.

Lancer une application : Lance une application sur les postes sélectionnés avec les paramètres indiqués. La ligne de commande peut être générée en sélectionnant le fichier .exe de l'application. Le fichier à exécuter doit se trouver sur les postes.

Exemple :

- Commande « c:\windows\system32\notepad.exe »
- Paramètres « c:\autoexec.bat ».
- Lance le bloc notes et ouvre le fichier autoexec.bat du poste.

Lancer sans interface : Lance une application sur les postes sélectionnés avec les paramètres indiqués. La ligne de commande peut être générée en sélectionnant le fichier .exe de l'application. Aucune interface utilisateur n'est générée pour les applications non graphiques. Cette option permet par exemple d'exécuter un fichier .bat sans ouverture de fenêtre ms_dos. Le fichier à exécuter peut se trouver sur les postes ou sur un répertoire réseau accessible en lecture.

Exemple :

- Commande « \\dependances\shreddocs\essai.bat »
- Paramètres « c:\autoexec.bat c:\autoexec.old ».
- Lance essai.bat en lui passant les deux paramètres.